BIBLIOTECA LIBMIG



EXEMPLO DE USO REV.2

Tutorial de utilização da Biblioteca LibMig para comunicação com servidor Mig Wyma para chamada de tickets de atendimento.

Rev.0 – 05/10/2016 – Revisão inicial

Rev.1 - 14/10/2016 - Incluidos atributos da última chamada no painel, permitindo recuperar as informações da última chamada em caso de queda do sistema.

Rev.2 – 19/10/2016 – Corrigido recuperação de informações do último ticket. Alterados atributos de última chamada para somente leitura. Excluido o método "RepeatCall()" e incluido "GetLastTicket()"

Índice

1.	Introdução	3
	Requisitos para iniciar	
	Instalando	
	Software aplicativo exemplo	
5.	Biblioteca LibMig	8
6.	Código exemplo em C#.NET	10
7.	Registrando os arquivos typeLib (tlb), no Windows	.12
8.	Criando os componentes no Delphi	13
9.	Criando um projeto no Delphi	15

1. Introdução

A Biblioteca de Comunicação LibMig é um arquivo de extensão de aplicativo (DLL) com diversas funções prontas, que embutem e simplificam a implementação de um protocolo de comunicação.

A biblioteca foi concebida usando a tecnologia Microsoft .NET 4, portanto, para sua utilização será necessário possuir no mínimo a mesma versão, além das ferramentas de desenvolvimento. O framework pode ser adquirido no link abaixo:

https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=24872

Para este projeto, utilizou-se o Visual Studio 2015, que pode ser instalado gratuitamente a partir do site da Microsoft, disponível no link:

http://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs

Selecione uma versão com linguagem C#.

2. Requisitos para iniciar

Antes de iniciar o projeto, verifique se recebeu todos os arquivos necessários. Você deve ter os seguintes arquivos:


1-setup.exe = Instalador dos arquivos de código em C#.NET para testar a comunicação, aplicativo exemplo e arquivos de biblioteca "DLL" e "TLB".

2-LibMig – Exemplo de uso.pdf = este manual de utilização


Também é necessário que a impressora MIG e o painel estejam ligados, e conectados à rede. Também devem ter o endereço IP configurado (consulte o manual de instalação da impressora e do painel).

3. Instalando

Localize o arquivo "setup.exe" e com dois cliques abra o instalador. Clique no botão "Avançar" para iniciar a instalação.



Sugerimos deixar a mesma pasta de instalação que será usada como referência neste documento.



Esta é a pasta de atalhos para o aplicativo de teste.

Biblioteca Mig - Programa de Instalação	
Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instalação deve colocar os atalhos do programa?	TECNOLOG
O Programa de Instalação irá criar os atalhos do programa na s do Menu Iniciar.	seguinte pasta
Clique em Avançar para continuar. Se você quiser escolher outra pasta, Procurar.	clique em
Wyma Tecnologia Lib Mig	Procurar
< Voltar Avançar :	> Cancelar

Se desejar criar um atalho na área de trabalho marque a opção ao lado.

👸 Biblioteca Mig - Programa de Instalação - - X Selecionar Tarefas Adicionais Quais tarefas adicionais devem ser executadas? Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Programa de Instalação execute enquanto instala Biblioteca Mig e clique em Avançar. Ícones adicionais: Criar um ícone na Área de Trabalho Cancelar < Voltar Avançar > 🔒 Biblioteca Mig - Programa de Instalação - - X Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de Biblioteca Mig no seu computador. Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique em Voltar se você quer revisar ou alterar alguma configuração. Local de destino: C:\Program Files\Wyma Tecnologia\Lib Mig Pasta do Menu Iniciar: Wyma Tecnologia\Lib Mig Instalar Cancelar < Voltar

Este é o resumo das opções escolhidas para a instalação, clique em instalar para finalizar.

Marque a opção "Executar"
para iniciar o aplicativo assim que
concluir a instalação.

O Programa de Instalação terminou de instalar Biblioteca Mig
no seu computador. O programa pode ser iniciado clicando nos
ícones instalados.


Clique em Concluir para sair do Programa de Instalação.

© Executar Biblioteca Mig


👸 Biblioteca Mig - Programa de Instalação

Finalizando o Assistente de Instalação de Biblioteca Mig


Após a instalação alguns atalhos serão criados dentro da pasta "Wyma Tecnologia" o nome do atalho para o aplicativo será "Lib Mig". Note que existe um atalho para a pasta "Código fonte" com o código de um projeto exemplo e também um atalho para uma pasta "Arquivos biblioteca", onde estão os arquivos dll e tlb.



Clique no atalho **"Código Fonte"** para abrir a pasta com os arquivos do projeto.



Clique no atalho **"Arquivos biblioteca**" para abrir a pasta com os arquivos "dll" e "tlb".




4. Software Aplicativo exemplo

O software aplicativo exemplo deve ser usado para testar a conectividade com os dispositivos e verificar se toda a infraestrutura de rede esta funcionando.

O uso do software é bem simples:

- 1º Cadastre algumas senhas no dispositivo MIG tocando a área touch do primeiro atendimento no dispositivo.
 - 2º Abra o software aplicativo: "Biblioteca Mig".
- 3º A tela deste software é repleta de comandos que controlam a chamada de tickets no servidor MIG. Em Informações básicas preencha com o IP do servidor e com o box que irá chamar, logo em seguida clique em "Aplicar" para salvar o IP e Box. Cada um dos 7 botões abaixo realizam uma tarefa diferente de atendimento, escolha um e clique para verificar o que acontece, a parte inferior do software vai informar o resultado da operação. No canto direito você pode consultar as informações da chamada no painel.



5. Biblioteca LibMig

Propriedades:

```
string _serverIp - Endereço IP do servidor remoto (RW).

byte _userNum - Número do usuário em operação (RW).

string _status - Informativo sobre status do último comando chamado (R).

byte _activeRowDisp - Número da linha do painel na última chamada (R).

byte _activeAlphaTicket - Letra do ticket na última chamada (R).

byte _activeBoxUser - Número do box na última chamada (R).

ushort _activeTicket - Número do ticket na última chamada (R).

byte _activeTypeTicket - Tipo do ticket na última chamada (R).

byte _activeDepNum - Número do departamento na última chamada (R).

string _activeTopIp - Endereço IP teclado opinião na última chamada (R).

string _activeDepName - Nome do departamento na última chamada (R).

byte _activeDispInterf - Interface do display na última chamada (R).

string _activeDispInterf - Interface do display na última chamada (R).
```

Métodos:

Nome:

GetNextTicket

Descrição:

Solicita ao servidor MIG o próximo ticket.

Cabeçalho:

bool GetNextTicket()

Parâmetros:

Nenhum

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida; false=Erro de comunicação

Nome:

SetCallTicket

Descrição:

Solicita ao servidor MIG uma chamada de um ticket específico.

Cabeçalho:

bool SetCallTicket(byte userNum, ushort ticketNumSpec)

Parâmetros:

userNum – Número do usuário em operação ticketNumSpec – Número do ticket a ser exibido no painel

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida; false=Erro de comunicação

Nome:

GetLastTicket

Descrição:

Solicita ao servidor MIG uma chamada ao último ticket do usuário ativo.

Cabeçalho:

bool GetLastTicket()

Parâmetros:

Nenhum

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida ; false=Erro de comunicação

Nome:

CloseCall

Descrição:

Solicita ao servidor MIG o encerramento do último ticket.

Cabeçalho:

bool CloseCall()

Parâmetros:

Nenhum

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida; false=Erro de comunicação

Nome:

CancelCall

Descrição:

Solicita ao servidor MIG o cancelamento do último ticket.

Cabeçalho:

bool CancelCall()

Parâmetros:

Nenhum

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida ; false=Erro de comunicação

Nome:

RouteTicket

Descrição:

Solicita ao servidor MIG o encaminhamento do último ticket para outro departamento.

Cabeçalho:

bool RouteTicket(byte depNum)

Parâmetros:

depNum – Número do departamento para encaminhar o ticket

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida ; false=Erro de comunicação

Nome:

StartResearch

Descrição:

Solicita ao servidor MIG o inicio de uma pesquisa de satisfação através de um teclado de opinião TOPM.

Cabeçalho:

bool StartResearch(byte userNum)

Parâmetros:

userNum – Número do usuário em operação.

Retorno:

true=Comunicação bem sucedida; false=Erro de comunicação

6. Código exemplo em C#.NET

Iniciaremos a análise do código abrindo o Visual Studio e clicando na sequência de menus FILE → OPEN PROJECT, abra o projeto instalado em "c:\Program Files\Wyma Tecnologia\Lib Mig\source\App\App.csproj".

Com o projeto aberto localize "Solution Explorer" e expanda o projeto "App" e em seguida expanda a pasta "References" note que a dll "LibMig" é um item necessário ao projeto.

Agora clique em **Form1.cs** e vamos abrir o código para ver como é feito o uso da DLL.

Note que é criada uma nova instância do objeto com a linha de código abaixo, onde "ServerMig" é o construtor da DLL "LibMig":

```
private IServerMig mig = new ServerMig();
```

No carregamento do form1 preencha as seguintes propriedades:

Precisamos informar o endereço do servidor remoto, altere e preencha com o IP do seu servidor MIG.

```
mig._serverIp = "192.168.0.114";
```

Precisamos informar também o número do usuário em operação, esta informação deve ser alterada de acordo com a configuração de usuários feita no servidor MIG.

```
mig._userNum = 1;
```

O restante são os códigos dos botões, onde cada botão executa um comando diferente no servidor MIG e aqui entra a DLL "LibMig" que tem um comando para simplificar cada uma das funções de atendimento do servidor MIG.

Chamada de próximo ticket:

```
mig.GetNextTicket();
```

Chamada do ticket específico "005", com usuário número "1":

```
mig.SetCallTicket(1, 005);
```

Repete chamada do ticket:

```
mig.GetLastTicket();
```

Fecha o atendimento do ticket:

```
mig.CloseCall();
```

Cancela a chamada do ticket:

```
mig.CancelCall();
```

Encaminha o ticket para o departamento de número 5:

```
mig.RouteTicket(5);
```

Requisita o inicio da pesquisa de satisfação do ticket para o usuário 1:

```
mig.StartResearch(1);
```

Para auxiliar na compreensão do que ocorre internamente na DLL, você deve ler o parâmetro:

```
mig. status
```

Isto é feito no método abaixo, todas as informações são mostradas na caixa de texto na tela do aplicativo de exemplo.

```
textBox1.Text += mig._status + Convert.ToChar(13) + Convert.ToChar(10);
```

7. Registrando o arquivo typeLib (tlb), no Windows

Para usar a DLL em sistemas não microsft .net, é necessário registrar os arquivos TLB que são distribuídos na instalação junto com os arquivos DLL, verifique na pasta de atalhos do programa o atalho para "LibMig — Arquivos biblioteca", este é um atalho para a pasta onde são copiadas as DLLs e TLBs necessários para o funcionamento do software.

Para registrar os arquivos TLB, você precisa abrir o **Prompt de comandos** do Windows em modo **administrador**, clicando o botão direito do mouse sobre o atalho esta opção estará disponível.

Certifique-se de ter instalado o Framework indicado no começo do manual, ou será necessário mudar o path abaixo para o caminho de um framework instalado em seu computador.

Digite o seguinte comando:

```
set path="%path%";C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
```

A linha de comando acima apenas vai facilitar o uso do aplicativo "**regasm**", assim não teremos que digitar todo o caminho dele para que o aplicativo funcione, basta digitar "regasm".

Agora vamos mudar o diretório do prompt de comandos para a pasta onde estão os arquivos TLB para executar o comando regasm.

Para registrar o WyDriver.TLB execute o comando:

```
regasm /tlb:WyDriver.tlb WyDriver.dll /codebase
```

Para registrar o LibMig.TLB execute o comando:

```
regasm /tlb:LibMig.tlb LibMig.dll /codebase
```

Após este comando tudo vai estar registrado no Windows para começar a usar como um componente.

A tela abaixo exemplifica alguns dos comandos digitados no prompt, note que ao final do registro de cada um dos TLB é indicado se o registro obteve sucesso.

```
Microsoft Windows [Versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

M:\c:
C:\set path="%path%";c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

C:\cd C:\Program Files\Wyma Tecnologia\Lib Mig\dll
C:\Program Files\Wyma Tecnologia\Lib Mig\dll>regasm /tlb:LibMig.tlb LibMig.dll /codebase
Microsoft .NET Framework Assembly Registration Utility version 4.0.30319.18408
for Microsoft .NET Framework version 4.0.30319.18408
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Assembly exported to 'C:\Program Files\Wyma Tecnologia\Lib Mig\dll\LibMig.tlb', and the type library was registered successfully

C:\Program Files\Wyma Tecnologia\Lib Mig\dll>_
```


8. Criando os componentes no Delphi

O procedimento para usar a DLL como um componente no Delphi é bem simples, o exemplo abaixo foi feito no RAD Studio 10.1 Berlin.


- a) Para criar os componentes vá até o menu em: "Component", depois em "Import Component".
- b) Selecione a opção: "Import a Type Library" e clique em "Next":



c) Digite "LibMig.tlb" na pesquisa escolha o item WYMA LibMig e clique em "Next":



d) Clique em "Next":



e) Por fim escolha "Create Unit" e clique em "Finish":



f) Este componente **"LibMig.tlb"** depende de outro componente chamado **"WyDriver.tlb"**, é necessário seguir as mesmas etapas acima (passos "a" até "e"), para importar esta outra biblioteca também.

9. Criando um projeto no Delphi

Agora podemos criar um projeto para usarmos estes novos componentes em nosso projeto, siga as etapas abaixo para começar um projeto novo:

- a) Clique em "File", depois em "New" e finalmente em "VCL Forms application Delphi" para criar um projeto novo.
- b) Localize a caixa de ferramentas "Tool Palette" e digite no campo de busca o texto: "TButton", com isto deverá aparecer o componente "TButton" logo abaixo, clique duas vezes sobre ele para que ele seja acrescentado ao formulário do projeto.
- c) Verifique que agora o formulário "Form1" tem um botão, clique duas vezes sobre ele para irmos até o código.
- d) Localize mais acima no código a palavra chave "uses". Em "uses", acrescente as bibliotecas: ActiveX, WyDriver_TLB e LibMig_TLB, estas bibliotecas são necessárias para o nosso projeto.
- e) Agora digite o código abaixo para o componente TButton.

f) Antes de rodar o exemplo verifique qual o IP do servidor MIG e ajuste no código a linha abaixo com o IP correto:

```
iLibrary.serverlp:='192.168.0.114'; // Configura o lp do servidor MIG
```

- **g)** Certifique-se de ter cadastrado alguma senha no servidor MIG e de ter configurado no servidor MIG o IP do painel de chamada, para que ocorra a chamada.
- h) Agora basta adequar ao seu programa..